



Instalar aplicación

1. Presionar doble click sobre el archivo o click derecho y seleccionar en ejecutar como administrador:



Esto abrirá una ventana la cuál pregunta: ¿Quieres permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo? **Responder Si.**

2. Seleccione un idioma y acepte:



3. Seleccione la opción de **crear un acceso directo en el escritorio** y presione **siguiente**.

Seleccione las Tareas Adicionales

¿Qué tareas adicionales deben realizarse?



Seleccione las tareas adicionales que desea que se realicen durante la instalación de Data Extract y haga clic en Siguiente.


Accesos directos adicionales:

- ☒ Crear un acceso directo en el escritorio

4. Finalmente, de click en instalar.


Configurar aplicación

1. Abrir la aplicación con click derecho sobre el icono y ejecutar como administrador.
Al abrir la aplicación podrá ver una ventana como esta:




Si no ves COM3 u otro similar debes seguir los siguientes pasos:

2. Presione click derecho sobre el icono Windows y presione la opción: **“Administrador de dispositivos”**
 - Dirigirse a la opción: **Puertos (COM y LPT)**




Si no ves algo similar a la imagen que haga referencia a un puerto COM en tu ordenador. Será necesario instalar un controlador.

Dirígete al a la parte superior de la aplicación en la opción **“Driver”**. Selecciona **una** de las opciones que ofrece.




Opción 1: Espere unos minutos mientras se instala el driver. Verá un mensaje como este:




Ahora puede revisar nuevamente el administrador de dispositivos y verificar que esta leyendo el puerto. **Reinicie su ordenador.**

Opción 2: Verá una ventana similar, presione **“Extract”**.



A continuación presione “Siguiente” y marque la opción “Acepto este contrato”. Obtendrá un mensaje de confirmación si ha instalado el driver.



Verifique en el administrador de dispositivos si el puerto es reconocido. **Reinicie su ordenador.**

Usar aplicación


1. Presionar le botón “Ok”.



Starting Wake...
Wait a moment...
Connection with Wake! list.
Wake!


Cuando reciba **Wake!** Significa que está listo para solicitar datos.

2. Tiene dos opciones para solicitar datos. Cuando presionas uno de estos botones, los archivos se guardarán en el directorio en donde instaló la aplicación.
 - a. Botón “**Check Status**”:



Name: 1
Interval: 30
Channel: 0
Cambios de configuracion: 268
Version v1.8.0-80-g637060c
Microlib version 061c45e
Send: 1 Interval: 30
Channel: 0
Use saturation: 0
Version: v1.8.0-80-g637060c
Microlib: 061c45e
Bat: 4.364
Status complete and saved to: status_2024-02-28_17-30-56.txt

- b. Botón “**Data extraction**”:



Send command...
1 datalogger_dump
Receiving...
Wait a moment...
50% of the data received...
100% of the data received.
Data extraction complete and saved to: data_dump_2024-02-28_17-
Finally collecting data.

3. Finalmente, presionar el botón “**Sleep**” y desconectar el dispositivo. (Otra opción es ir a la parte superior, “**Options**” y “**Reboot**”, luego desconectar el dispositivo).